# メール設定確認方法(Android 6.0 ~ 9.0)

※以下は SSL 接続でのメール設定内容になります。(推奨)

<u>ステップ①</u>

ホーム画面上またはアプリー覧から Gmail のアイコンを選択します



<u>ステップ②</u>

「受信トレイ」の画面で、左メニューを右へスワイプ(※)し、表示されたフォルダー覧 から「設定」を選択します



### 【左メニューにフォルダー覧が表示されない場合】

左メニューにフォルダー覧が表示されない場合は、左メニュー内のメールアドレスを選択し、 メニューを切り替えます。

≡ 受信トレイ	٩
<ul> <li>受信トレイ</li> <li>Taro Alosi taro_s@aiosl.jp</li> <li>+ アカウントを追加</li> <li>菜 アカウントを償理する</li> </ul>	マ 受信トレイ] は空です
<	ב

# <u>ステップ③</u>

確認するアカウント(ここでは [taro\_s@aiosl.jp])を選択し、「受信設定」を選択します

← taro_s@aiosi.jp		÷
全般設定	アカウント名 Sorbet	
taro_s@aiosl.jp	名前 Taro Suméi	
アカウントを追加	著名	
	未設定	
	クイック返信 メールの作成時に残繁に挿入する文章を編集する	
	データ使用量	
	pagew 表示前に確認	
	<b>同期頻度</b> 15分章	
	<b>メールを問題する</b> このアカウントのメールを同期	
	メールの着信時に通知を送信	
	着信音の選択 通知音(Notification)	
	パイブレーション	
	サーバー設定	
	交換数定 ユーザー名、バスワード、その他の受信サーバーの設定	
	送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の送信サーバーの設定	
	Δ Π	

表示された画面で以下のように設定されているか確認します

← taro_s@alosl.jp		
全般設定	アカウント名 Somet	
taro_s@aiosl.jp	_	
アカウントを追加	⊒-∀-8 taro_s@alosl.jp	
	7,27=F	
	srve e.ssl.aiosl.com	
	995 セキュリティの種類	
	SSL/TLS         *           ワーパーからメールを用除         *           受信トレイから削除したとき         *	
	キャンセル 完了	
	着信音の選択 通知音(Notification)	
	パイプレーション	

「ユーザー名」: [メールアドレス] 例) taro\_s@aa2. so-net. ne. jp

「パスワード」: [メールアドレスパスワード]

「サーバー」: srvOO.ssl.aiosl.com

※〇〇部分(数字)はお客様によって異なります。 J-web 管理画面右上に表示されております。

「セキュリティの種類」:「SSL/TLS」

「ポート」: 995 (IMAP の場合は「993」)

※ 数字が異なる場合や空欄の場合は、「995」を入力ください。

「サーバーからメールを削除」: 任意の設定

設定しましたら、「完了」を選択します。

## <u>ステップ⑤</u>

#### 表示された画面で、「送信設定」を選択します

← taro_s⊚aiosi.jp		:
全般設定	アカウント名 Sonet	
taro_s@aiosl.jp	80	
アカウントを追加	Taro Suzuki	
	著名未設定	
	クイック返信 メールの作成時に頻繁に挿入する文章を編集する	
	データ使用量	
	画像 表示前に確認	
	<b>同期頻度</b> 15分章	
	メールを同期する このアカウントのメールを何期	
	350B2	
	メール通知 メールの着信時に通知を送信	
	着信音の選択 通知音(Notification)	
	パイプレーション	
	サーバー設定	
	受信設定 ユーザー名、バスワード、その他の受信サーバーの設定	
	送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の送信サーバーの設定	
Þ		

表示された画面で以下のように設定されているか確認します

← taro_s@aiosi.jp		÷
全般設定	アカウント名 Sonet	
taro_s@alosl.jp		
アカウントを追加	ログインが必要 ユーザー名 taro_s@aiosl.jp	
	バスワード 	
	<i>≋−</i> ⊳ 465	
	セキュリティの相関 SSL/TLS ・	
	キャンセル テア シニッション Martine Actions	
	着信音の選択 通知音(Notification)	
	パイプレーション	

「ログインが必要」: チェック

「ユーザー名」: [メールアドレス] 例) taro\_s@aiosl.jp

「パスワード」: [メールアドレスパスワード]

 $\lceil SMTP + \neg \neg - \rfloor : srvOO. ssl. aiosl. com$ 

※OO部分(数字)はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。

「セキュリティの種類」: SSL/TLS

「ポート」: 465

※ 数字が異なる場合や空欄の場合は、「465」を入力ください。

設定しましたら、「完了」を選択します。

以上で、メールアカウントの設定確認は完了です。